

Synthesizer V

インストールガイド

最小システム要件

プロセッサ	Intel Core プロセッサ または同等のAMDプロセッサ
メモリー	1 GB
OS	Microsoft Windows 7 またはそれ以降
必要な空き容量	500 MB (ボイスデータベース1つがインストールされる場合)

推奨システム要件

プロセッサ	Intel 第3世代 Core i5 プロセッサ または同等のAMDプロセッサ
メモリー	4 GB
OS	Microsoft Windows 10

■ インストール


1. セットアッププログラムをダブルクリックして開始。
2. 英語以外の言語をご希望の場合には、セットアップウィザードでご使用を希望の言語を選択してください。ここで選択された言語がインストールされるプログラムのデフォルト言語になります。




「OK」をクリックして続行してください。

3. ソフトウェア利用許諾契約(EULA)をしっかりと読みいただいた上で同意をいただける場合には、「利用規約を受諾」を選択してインストールを続行してください。

「次へ」をクリックしてください。

4. メインのプログラムのディレクトリを選択してください。

 synthv-setup.exe



5. ここではインストールされるコンポーネントをカスタマイズできます (スタンダードエディターを除く)。

VSTi プラグインは Program Files\Steinberg\VSTPlugins へとインストールされることにご注意ください。プラグインを使用するためには、ご使用のデジタル・オーディオ・ワークステーション (DAW) にてマニュアルで設定を行っていただく必要がある場合があります。




6. デスクトップから Synthesizer V Editor を起動できるように、オプションでショートカットを作成することも可能です。

7. 「次へ」をクリックすると、セットアップウィザードがファイルのコピーを開始して各種の設定を行います。

8. これでインストールは完了です。

「完了」をクリックすると、インストールが終了します。

注意: Synthesizer Vを使用するためには、本製品とは個別に販売/提供が行われているボイスデータベースを少なくとも一つインストールしていただく必要があります。



■ アクティベーション

1. Synthesizer Vの使用にはアクティベーションが必要となります。アクティベーションを行う前には、起動時にリマインダが表示されません。

登録コードを購入していただいた上で、Synthesizer Vのアクティベーションをご希望の場合には「登録コードを入力」をクリックしてください。または10秒間お待ちいただくと、試用を続行することができます。




ボイスデータベースには使用前に個別のアクティベーションが必要となる場合があることにご注意ください。

2. 製品のアクティベーションを行う際には、インターネットに接続されていることをご確認ください。それから登録コードをポップアップダイアログ内にコピー・ペーストして、「OK」をクリックしてください。

一度に複数のボイスデータベースの登録コードを購入いただいた場合には、改行して登録コードを分けてください。


3. 次のメッセージには入力された登録コードの認証結果が表示されます。

各登録コードは一度に最大で3台のデバイスにてご利用いただけます。登録されたデバイス数が制限数の3台を超える場合には、アクティベーションは失敗となります、この場合には、まず登録されたデバイスから一台のアクティベーションを解除していただく必要があります。




■ アクティベーション解除


1. Synthesizer V Editorまたはインストールされているボイスデータベースのアクティベーションを解除するには、エディターを単体でスタートさせ「設定」->「ライセンスマネージャー」...” を選択してください。



2. アクティベーションの解除を行う際は、インターネットに接続されていることをご確認ください。アクティベーション解除を実行したい製品を選択して、最下部の「アクティベーション解除」ボタンをクリックしてください。



3. 次のメッセージにアクティベーション解除の結果が表示されます。



■ アンインストール

1. Synthesizer Vのアンインストールを実行する前に、まずはデバイスに登録されているすべての製品のアクティベーションを解除してください。
それからWindowsの設定にて「アプリと機能」を起動させてください。
2. アプリケーションのリスト内から Synthesizer V Editor を選択して「アンインストール」をクリックしてください。
3. 「はい」をクリックして、アンインストールの実行を確認します。
4. Synthesizer V EditorとVSTiプラグインとデモのプロジェクトを含めオプションのコンポーネントが削除されます。

Synthesizer V Editorをアンインストールしても、ボイスデータベースが削除されることはありません。

