

Synthesizer V

安装说明

最低系统要求

处理器	Intel Core 处理器或同等规格的 AMD 处理器
内存	1 GB
操作系统	Microsoft Windows 7 或更高规格
可用硬盘空间	500 MB （若安装一个语音数据库）

建议系统要求

处理器	Intel第三代i5处理器或AMD同规格多核心CPU
内存	4 GB
操作系统	Microsoft Windows 10

■ 安装步骤


1. 双击安装程序以开始。
2. 若您的偏好语言非英语， 请为安装向导选择一个语言。此语言将成为程序预设语言。




点击“是”以继续。

3. 请详阅最终用户许可协议（EULA）， 若您同意， 请点击“我同意”以继续安装程序。

点击“下一步”以继续。


4. 选择主程序存放位置。

 synthv-setup.exe




5. 您可以自定义安装项目（独立编辑器除外）。


请注意 VSTi 插件将安装于 Program Files\Steinberg\VSTPlugins。您可能需要手动设定数位音乐工作站软件 (DAW) 以定位此插件。



6. 您也可以选择创建快捷方式从桌面开启 Synthesizer V 编辑器。



7. 点击下一步，安装向导将会复制所有文件并调整各种设定。



8. 安装已完成。

点击“完成”以退出。

请注意：要使用 Synthesizer V，您需要安装至少一个语音数据库。语音数据库独立于此产品外，您可另外购买或取得。



■ 激活产品

1. 使用Synthesizer V前您必须激活此软件。激活前，将跳出提示窗口。

若决定激活 Synthesizer V，并已购买注册码，请点击“输入注册码...”，或者等待10秒后继续评估。




请注意语音数据库可能需要其他的注册码。

1. 激活产品前，请确认您已连接至网络。接着，请将注册码复制贴进对话框，并点击“是”。

若您购买一个以上的语音数据库，您可以一次输入数个注册码，每行各输入一个注册码。


2. 消息框将显示每个输入的注册码是否成功。

每个注册码单次最多可于3个设备使用。若超过上限，产品将无法成功激活。您必须将其中一个设备取消激活。




■ 取消激活


1. 若需取消激活Synthesizer V 编辑器或已安装的语音数据库，请开启独立编辑器，并前往“设定->授权管理器...”。



2. 取消激活时，请确认您已连接至网络。选取欲取消激活的产品并点击下方“取消激活”。




3. 视窗将显示产品激活状态是否取消成功。




■ 卸载

1. 将Synthesizer V卸载前，请先取消激活所有该设备上注册的产品。
请从Windows设置开启“应用和功能”。
2. 请于应用程序清单中找到Synthesizer V 编辑器，并点击“卸载”。



Apps & features



3. 点击“是”以确认操作。



4. Synthesizer V 编辑器和包括VSTi插件及演示项目的可选部件皆已删除。

卸载Synthesizer V 编辑器并不会删除任何语音数据库。

